


17a

Mise à jour avec Synaptic

La mise à jour la plus sécurisée est celle qui utilise Synaptic.

- Faire **CTRL + WIN + ALT + U** puis saisir le mot de passe. Synaptic est lancé.
- Faire **CTRL + R** pour actualiser les dépôts. (c'est l'équivalent de `sudo apt-get update`).
- Puis **CTRL + G** pour sélectionner toutes les mises à jour à faire.



- Puis **Barre Espace** pour valider : Ajouter à la sélection
- Puis **CTRL + P** pour appliquer les modifications, c'est-à-dire lancer le processus.
- et enfin **Barre Espace** pour : Appliquer les changements.
- Une fois les modifications appliquées, fermer avec **ALT + F4** deux fois.


<http://accessdvlinux.fr/spip.php?article60>

ATTENTION : certains raccourcis ne fonctionnent qu'avec AccessDV Linux

17b

Mise à jour avec le Terminal

- Faites : **WIN + T** pour lancer le terminal, vous entendez : Terminal-cadre.
- Tapez : **sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade**, le lecteur d'écran lit toutes les lettres.
- Frappez la touche **ENTREE** du clavier.
- on vous demandera votre mot de passe, tapez-le et frappez la touche **ENTREE** du clavier.



- Laisser faire jusqu'à ce que le lecteur ait fini de parler.

- A ce moment-là, fermer avec **ALT + F4**.

Note : - S'il y a des erreurs, le Terminal l'indique par une phrase qui commence par : E
Dans ce cas, recopiez la phrase et posez une question sur le forum.

<http://accessdvlinux.fr/spip.php?article60>

ATTENTION : certains raccourcis ne fonctionnent qu'avec AccessDV Linux

17c

Grub, amorçage, clonezilla

Le GRUB (« **GR**and **U**nified **B**ootloader ») est le programme d'amorçage de l'ordinateur.

Si on ne fait rien, le lancement du système se poursuit.

Si on utilise **Flèche-Bas** ou **Flèche-Haut** on arrive à :

Options avancées
Menu Access DV Vocal,
Arrêt
Redémarrage
Clonezilla



Image : Le GRUB

Clonezilla

Si l'on descend jusqu'à la ligne Clonezilla, on valide avec Entrée. On lance ainsi le logiciel permettant de **cloner la clé** ADVL sur une autre clé, de **sauvegarder la clé** ADVL sur le disque dur, ou de **restaurer une image** depuis son point de stockage.

<http://accessdvlinux.fr/spip.php?article5>

ATTENTION : certains raccourcis ne fonctionnent qu'avec AccessDV Linux

<http://accessdvlinux.fr/spip.php?article>

ATTENTION : certains raccourcis ne fonctionnent qu'avec AccessDV Linux